


Windows Live Mail 2011 收發信件信箱設定詳細圖示說明

步驟 一

首先啟動 Windows Live Mail，開啓後請至上方工具列中選取【帳戶】選項



步驟 二

開啓【帳戶】選項後，點選【電子郵件】



步驟 三

註：在此我們以【demo@demo.com】為範例說明之；【demo】就是您在信箱主機管理控制台自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www

設定電子郵件帳戶資訊

請依序輸入您的電子郵件地址、密碼以及顯示名稱，並根據自己的需要，決定是否勾選【記住此密碼(B)】

在【電子郵件地址:】空白欄位輸入您想要設定的 E-mail 信箱全名，例：demo@demo.com

在【密碼:】輸入您的密碼

在【您傳送郵件的顯示名稱:】輸入寄出郵件所顯示的名稱，例：demo@demo.com

請勾選【手動設定伺服器設定(C)】

完成後請按【下一步】

新增電子郵件帳戶

電子郵件地址:
demo@demo.com
取得 Windows Live 電子郵件地址

密碼:

 記住此密碼(B)

您傳送郵件的顯示名稱:
demo@demo.com

將此帳戶設為預設電子郵件帳戶(D)
 手動設定伺服器設定(C)

大多數電子郵件帳戶皆可使用 Windows Live Mail 郵件軟體，包括
Hotmail
Gmail
以及其他服務。

取消 下一步

步驟 四

請依序選擇或輸入對應設定，選擇使用的 POP3 伺服器類型以及伺服器位址

內送郵件伺服器資訊

在【伺服器類型:】欄位選擇【POP3】伺服器

在【伺服器位址:】空白欄位輸入您的內送郵件伺服器，例：mail.demo.com

在【連接埠:】空白欄位輸入您的內送郵件連接埠 110

在【使用下列進行驗證:】選擇【純文字】

在【登入使用者名稱:】空白欄位輸入完整電子郵件地址，例：demo@demo.com

外寄郵件伺服器資訊

在【伺服器位址:】空白欄位輸入您的外寄郵件伺服器，例：mail.demo.com

在【連接埠:】空白欄位輸入您的外寄郵件連接埠 25

在【需要驗證(A)】請務必勾選

設定伺服器設定
如果您不知道電子郵件伺服器設定，請連絡您的 ISP 或網路系統管理員。

內送郵件伺服器資訊		外寄郵件伺服器資訊	
伺服器類型:	POP.	伺服器位址:	mail.demo.com
伺服器位址:	mail.demo.com	連接埠:	25
<input type="checkbox"/> 需要安全連線 (SSL)(R)		<input checked="" type="checkbox"/> 需要驗證(A)	
使用下列進行驗證:	純文字		
登入使用者名稱:	demo@demo.com		

取消 上一步 下一步

步驟 五

設定完成後，請測試 E-Mail 是否能正常收發信件

注意

如您寄信出現 '503 no auth during mail transaction (#5.5.0) 錯誤代碼：503，代表您的外寄郵件伺服器【需要驗證(A)】沒有勾選。